



Popis vytvoření jednoduchého menu k DVD

Pokud připravujeme DVD, které bude obsahovat více titulů, například několik epizod televizního seriálu, případně chceme umožnit přímou volbu kapitol, je vhodné doplnit na DVD i jednoduché menu. To si připravíme celkem snadno pomocí programu *DVD Styler*.


Nejdříve volbou *'File->New'* zadáme parametry připravovaného DVD: název, formát videa a audia.



Potom klikneme na záložku *'Directories'* a vyhledáme složku, která obsahuje připravené video a audio soubory. Požadovaný soubor **m2v** i odpovídající **mpa** přetáhneme do spodního panelu - objeví se tam jako **[Title 1]**. Klikneme na něj pravým tlačítkem a z kontextového menu vybereme *'Properties'*. Do pole *'Chapters'* vyplníme začátky kapitol ve formátu *h:mm:ss* oddělené čárkami. Pod tlačítkem *[Audio/Video]* se skrývá další nastavení, kde pouze vyplníme *'Language: ' cs* a *'Video Format: ' PAL*.



Předpokládejme, že chceme udělat menu, kde na první stránce budou tlačítka pro přehrání filmu a pro výběr kapitoly, na druhé stránce pak tlačítka pro přehrání jednotlivých kapitol a pro návrat na hlavní menu.



Na záložce '*Backgrounds*' vybereme vhodné pozadí, může to být libovolný obrázek ve formátu jpg, bmp nebo png o rozměrech 720×576 pixelů. Klikneme na záložku '*Buttons*' a přidáme do menu dvě tlačítka ("buttony") přetažením vpravo do editačního okna.

Vlastnosti "buttonu" upravíme tak, že na něj klikneme pravým tlačítkem myši a z kontextového menu zvolíme '*Properties...*'. Vyplníme tedy popis v poli '*Label:*', pod tlačítkem [*Font...*] nastavíme velikost a znakovou sadu a dále tři barvy pro '*Text colour:*' - první je normální barva textu, druhá je barva textu aktivního "buttonu" a třetí je barva při kliknutí na "button". U prvního "buttonu" pro přehrání filmu nastavíme '*Action*' - '*Jump to title 1 / chapter 1*' a zaškrtneme volbu '*Play All*'.

Properties

Action

☒ Jump to: titleset 1 title 1 chapter 1 ☒ Play All

☐ Custom

Focus: auto auto auto auto

Look

C1: [blue swatch] [color picker]

C2: [dark blue swatch] [color picker]

Label: Přehrát film Font...

Text colour: Normal Highlighted Selected

Normal: [black swatch] [color picker] Highlighted: [cyan swatch] [color picker] Selected: [red swatch] [color picker]

Location and size

x: 184 y: 208

☐ Default width and height

☒ Custom width: 220 height: 45

OK Cancel

Druhý "button" bude mít nastavenou akci pro přechod na druhé menu, které však zatím nemáme hotové. Klikneme tedy na spodní panel pravým tlačítkem myši a z kontextového menu vybereme 'Add->Menu'. Vytvoří se nové **[Menu 2]**, kterému opět nastavíme pozadí a umístíme na něj potřebné "buttony". Opět upravíme popis a další vlastnosti. "Buttonům" pro výběr kapitol nastavíme 'Action' - 'Jump to title 1 / chapter 1' až 'chapter n', podle toho, kolik máme kapitol, přičemž počítáme s tím, že 'chapter 1' je vždy úplný začátek filmu (tedy první frame). Pak ještě přidáme "button" (třeba šipku) pro návrat na hlavní menu a přiřadíme mu 'Action' - 'Jump to menu 1'.

Properties

Action

☒ Jump to: titleset 1 menu 1 chapter 1 ☐ Play All

☐ Custom

Focus: auto auto auto auto

Look

C1: [blue swatch] [color picker]

C2: [dark blue swatch] [color picker]

Label: button 7: závěrečné titulky Font...

Text colour: Normal Highlighted Selected

Normal: [black swatch] [color picker] Highlighted: [cyan swatch] [color picker] Selected: [red swatch] [color picker]

Location and size

x: 184 y: 208

☐ Default width and height


☒ Custom width: 220 height: 45

OK Cancel

Čtyři rozbalovací nabídky 'Focus' slouží k určení, kam se bude přesouvat "kurzor" při stisku směrových šipek na dálkovém ovladači. Pokud tedy chceme, aby po stisknutí šipky dolů na posledním "buttonu" přeskočil kurzor zpátky na první "button", vybereme ve spodní nabídce 'button 1'.


[Menu 2] máme tedy hotové a můžeme dokončit **[Menu 1]**. Vybereme "button" pro výběr kapitol a nastavíme 'Action' - 'Jump to menu 2'. Pak ještě klikneme na **[Menu 2]** pravým tlačítkem myši a z nabídky vybereme 'Properties...'. V sekci 'Menu' zaškrtneme volbu 'Chapter' - hodí se to,

pokud na dálkovém ovladači máme tlačítko pro přímý přístup do menu pro výběr kapitol.



Hotový projekt si uložíme volbou '*File->Save*' do souboru xml. Hromadné úpravy, například změnu barev nebo typu písma je jednodušší udělat přímou editací tohoto souboru, protože aktuální betaverze *DVD Styleru* neumožňuje vybrat a upravit více objektů najednou.

Volbou '*File->Burn dvd...*' otevřeme okno, kde nastavíme výstupní složku a vybereme, zda chceme jen vygenerovat soubory pro DVD nebo vytvořit ISO image.



Tlačítkem [*Start*] spustíme proces, který zmultiplexuje zdrojové audio a video soubory a doplní právě vytvořené menu. Po úspěšném ukončení procesu přikročíme k **vypálení na DVD±R médium**.