

Klávesové zkratky Reference

Od Audacity Manuální

Tato stránka obsahuje seznam všech klávesových zkratk, které lze použít v Audacity, uspořádaných v podobných funkčních skupin používaných v Menu Bar a panely nástrojů .

- Některé klávesové zkratky nemají odpovídající položky menu. V tabulkách níže, tyto zkratky nelze mít odkaz na položku menu. Pro klávesové zkratky spojené s menu, klikněte na název akce pro úplný popis příkazu.
- Mnoho menu a další příkazy nemají před-definované zkratky, ale můžete přiřadit zkratky k nim v nastavení klávesnice . Pro větší pohodlí jsou tyto uvedeny na konci tabulky níže (není možné ještě přiřadit zkratky k jednotlivým efekty v Generate, Effect a analyzovat menu). Podobně můžete změnit pre-definované zkratky pro každou položku v Nastavení klávesnice.

Obsah

- 1 Soubor příkazů
- 2 Úpravy příkazy
- 3 Zobrazit příkazy
- 4 Doprava příkazy
- 5 Skladby příkazy
- 6 Vliv menu
- 7 Analýza nabídky
- 8 Help Menu
- 9 Zařízení Toolbar
- 10 Mixer Toolbar
- 11 Výběr Toolbar
- 12 Nástroje Toolbar
- 13 Klávesnice Focus

Některých funkcí na této stránce budou k dispozici až 1.3.13 Beta se uvolní.

Mac OS X: CTRL = PŘÍKAZ; ALT = OPTION. Tak, například, **CTRL + ALT + K** = **Command + Option + K**

Soubor příkazů

Akce	Klíč	Popis
Nové	<i>CTRL + N</i>	Vytvoří nový projekt a prázdné okno, aby začali pracovat na nové nebo dovezené Skladby.
Open ...	<i>CTRL + O</i>	Vám nabízí standardní dialogové okno, kde si můžete vybrat buď zvukové soubory, seznam souborů (. LOF) nebo Audacity projektu soubor otevřít.
Zavřít	<i>CTRL + W</i>	Zavře aktuální okno projektu, které vás vyzve k uložení práce, pokud jste neuložili.
Uložit projekt	<i>CTRL + S</i>	Uloží aktuální Audacity projektu. AUP souboru.
Import> Audio ...	<i>SHIFT + CTRL + I</i>	Podobný k 'Open', kromě toho, že je soubor přidán jako nové trati do existujícího projektu.
Výjezd	<i>CTRL + Q</i>	Zavře všechny okna a východy projekt Audacity. Pokud existují nějaké neuložené změny do projektu, se vás Audacity zeptá, zda chcete uložit.
Položky menu přiřaditelné v Nastavení klávesnice : Save Project As, Uložit komprimovanou kopii projektu ..., Zkontrolovat závislosti, Open Metadata Editor, Import Etikety, Import MIDI, importovat surová data, Export, Export výběr, Export Etikety, Export více; Použít řetězec ; Upravit Řetězy, Vzhled stránky, Tisk.		

Upravit příkazy

Akce	Klíč	Popis
Zrušit	<i>CTRL + Z</i>	Zruší poslední editace akci.
Předělat	<i>CTRL + Y</i> <i>Mac / Linux: CTRL + SHIFT + Z</i>	Opakuje poslední akci vrátit zpět editaci.
Střih	<i>CTRL + X</i>	Odebere vybrané audio data a umístí jej do schránky. Jakékoli audio na pravé výběru je posunut doleva.
Split Vyjmout	<i>CTRL + ALT + X</i>	Stejně jako Cut, ale žádný z audio dat vpravo výběru je posunuta.
Kopie	<i>CTRL + C</i>	Zkopíruje vybraná audio data do schránky bez odstraňovat to z projektu.
Pasta	<i>CTRL + V</i>	Vloží, co je ve schránce na pozici kurzoru v výběr projektu, nahradí cokoli zvukových dat je aktuálně vybrán, pokud existuje.

Vložit text do New štítek	<i>CTRL + ALT + V</i>	Vloží text do schránky na pozici kurzoru v aktuálně vybrané označení skladby. Není-li výběr na etiketě trati bod štítek je vytvořen. Je-li rozsah je vybrán v popisku trati rozsah štítek je vytvořen. Pokud žádný štítek trať je vybrána jedna je vytvořen, a nový štítek je vytvořen.
Trim	<i>CTRL + T</i>	Odstraní všechny audio z aktuálního klipu kromě vybrané části. Nemá vliv na ostatní klipy ve stejné stopě.
Odstranit	<i>CTRL + K</i>	Odstraní zvuková data, která je aktuálně vybraná bez kopírování do schránky.
Split Delete	<i>CTRL + ALT + K</i>	Odebere vybraný zvuk bez umístění do schránky, ale není posun po zvuku.
Mlčení	<i>CTRL + L</i>	Nahradí výběr tichem.
Rozdělit	<i>CTRL + I</i>	Rozdělí aktuální klip do až tří klipů na výběr hranic.
Nové Split	<i>CTRL + ALT + I</i>	Má Split Vyjmout aktuální výběr v aktuální skladbu, pak vytvoří novou dráhu a pasty výběru do nové stopy.
Připojit	<i>CTRL + J</i>	Pokud vyberete oblast, která přesahuje jeden nebo více klipů, jsou všechny spojeny do jednoho velkého klip. Regiony v-mezi klipy se ticho.
Rozdělit	<i>CTRL + ALT + J</i>	Ve výběru oblasti, která zahrnuje absolutní ticho, vytváří individuální non-tichá klipů mezi regiony ticha. Ticho je prázdný prostor mezi klipy.
Duplikát	<i>CTRL + D</i>	Vytvoří novou stopu obsahující pouze aktuální výběr jako nový klip.
Označené Regiony> Vyjmout	<i>ALT + X</i>	Stejně jako příkaz Cut, ale působí na označené oblasti.
Označené Regiony> Split Vyjmout	<i>SHIFT + ALT + X</i>	Stejně jako příkaz Split Cut, ale působí na označené oblasti.
Označené Regiony> Kopírovat	<i>SHIFT + ALT + C</i>	Stejně jako příkaz Kopírovat, ale působí na označené oblasti.
Označené Regiony> Odstranit	<i>ALT + K</i>	Stejně jako příkaz Odstranit, ale působí na označené oblasti.
Označené Regiony> Split Delete	<i>SHIFT + ALT + K</i>	Stejně jako příkaz Split Delete, ale působí na označené oblasti.
Označené Regiony> Silence	<i>ALT + L</i>	Stejně jako příkaz Ticho Audio, ale působí na označené oblasti.
Označené Regiony> Split	<i>ALT + I</i>	Stejně jako příkaz Split, ale působí na označené oblasti.

Označené Regiony> Připojit	<i>ALT + J</i>	Stejně jako příkaz Připojit, ale působí na označené oblasti.
Označené Regiony> rozdělit	<i>SHIFT + ALT + J</i>	Stejně jako příkaz rozdělit, ale působí na označené oblasti.
Vybrat> Vše	<i>CTRL + A</i>	Vybere všechny audio ve všech skladeb.
Zvolte> Žádný	<i>CTRL + SHIFT +</i>	Zruší výběr všech audio ve všech skladeb.
Vybrat> Left na přehrávání Funkce	<i>[</i>	Vybrat tento příkaz, zatímco Audacity je přehrávání nebo nahrávání nastavit na levý okraj výběru.
Vybrat> Právo na přehrávání Funkce	<i>]</i>	Vybrat tento příkaz, zatímco Audacity je přehrávání nebo nahrávání nastavit pravý okraj výběru.
Vybrat> Sledování Start kurzoru	<i>SHIFT + J</i>	Vybírá regionu v vybranou skladbu (y) od začátku směřuje k pozici kurzoru.
Vybrat> kurzoru na konec stopy	<i>SHIFT + K</i>	Vybírá regionu v vybranou skladbu (y) od pozice kurzoru do konce dráhy.
Najít Zero Crossings	<i>Z</i>	Přesune okrajů výběru regionu (nebo pozice kurzoru) mírně, takže jsou na rostoucí nulou bod.
Přesun kurzoru na stopy Start	<i>J</i>	Přesune kurzor na začátek zvolené skladby.
Přesuňte kurzor na konec stopy	<i>K</i>	Přesune kurzor na konec vybrané stopy.
Preferencí	<i>CTRL + P Mac: CTRL +,</i>	Otevře se dialogové okno Předvolby.
Výběr na Start	<i>SHIFT + HOME</i>	Vybere všechny audio od začátku skladby ke kurzoru.
Výběr na konec	<i>SHIFT + END</i>	Vybere všechny audio od kurzoru do konce dráhy.
Klávesa Delete	<i>BACKSPACE</i>	Odstraní výběr.
Delete Key 2	<i>DELETE</i>	Odstraní výběr.
Rozšířit výběr levice	<i>SHIFT + LEVÁ</i>	Zvětšuje velikost výběr rozšířit i na levé straně. Částka zvýšení je závislé na úrovni přiblížení. Pokud není k dispozici výběr z nich je vytvořena začíná na pozici kurzoru.
Rozšířit výběr Právo	<i>SHIFT + PRAVÁ</i>	Zvětšuje velikost výběr rozšířit i na pravé straně. Částka zvýšení je závislé na úrovni přiblížení. Pokud není k dispozici výběr z nich je vytvořena začíná na pozici kurzoru.
Výběr smlouvy levice	<i>CTRL + SHIFT + LEVÁ</i>	Zmenší velikost výběru na základě smluv z pravé. Výše poklesu je závislá na úrovni přiblížení. Pokud není žádný výběr nebudou přijata žádná opatření.

Výběr smlouvy Právo	<i>CTRL + SHIFT + PRAVÁ</i>	Zmenší velikost výběru na základě smluv se z levé strany. Výše poklesu je závislá na úrovni přiblížení. Pokud není žádný výběr nebudou přijata žádná opatření.
Kurzor vlevo	<i>LEVÝ</i>	Přesune kurzor mírně vlevo. Pokud klíč je držen dole, kurzor rychlost závisí na délce dráhy.
Kurzor Právo	<i>PRAVO</i>	Přesune kurzor mírně vpravo. Pokud klíč je držen dole, kurzor rychlost závisí na délce dráhy.
Kurzor Krátký skok levice⁽¹⁾	<i>,</i>	Přesune kurzor 1 sekunda vlevo.
Kurzor Krátký skok Právo⁽¹⁾	<i>.</i>	Přesune kurzor 1 sekunda vpravo.
Kurzor Long Jump levice⁽¹⁾	<i>SHIFT +,</i>	Přesune kurzor 5 sekund vlevo.
Kurzor Long Jump Právo⁽¹⁾	<i>SHIFT +.</i>	Přesune kurzor 5 sekund vpravo.
Set (nebo rozšířit) levé výběrové	(User-přiřazen)	Stejně jako výběr rozšířit levice .
Set (nebo rozšířit) Právo výběr	(User-přiřazen)	Stejně jako výběr rozšířit Právo .
Položky menu přiřaditelné v Nastavení klávesnice : Zvolte Start kurzoru, zvolte kurzoru do konce, posun kurzoru na výběr Start, pohyb kurzoru na výběr ukončení, pohyb kurzoru na stopy Start, pohyb kurzoru na konec stopy, Uložit kraje, kraje obnovení, přehrávání Kraj zámek ; Přehrát Region Odemknout.		

(1) Dlouhé a krátké skok časy lze nastavit v *Přístupová doba při přehrávání* sekci Nastavení přehrávání .

Zobrazit příkazy

Akce	Klíč	Popis
Přiblížit	<i>CTRL + 1</i>	Přiblíží na vodorovné ose audio zobrazení více podrobností o méně času.
Normální Zoom	<i>CTRL + 2</i>	Zvětší do výchozího zobrazení, které zobrazuje asi jeden palec za sekundu.
Oddálit	<i>CTRL + 3</i>	Oddálení zobrazení méně podrobné údaje o více času.
Fit Ve okna	<i>CTRL + F</i>	Zmenší, dokud se celý projekt prostě sedí v okně.
Fit Vertikálně	<i>CTRL + SHIFT + F</i>	Nastavuje výška všechny stopy, dokud se vejde do okna projektu.

Zoom na výběr	<i>CTRL + E</i>	Přiblíží do vybrané zvukové vyplní šířku obrazovky zobrazí výběr podrobněji.
Sbalit všechny skladby	<i>CTRL + SHIFT + C</i>	Zhroutí všechny skladby, aby se minimální množství prostoru.
Rozbalit vše Skladby	<i>CTRL + SHIFT + X</i>	Rozšiřuje všechny skladby do své původní velikosti před posledním kolapsu.
Celá obrazovka on / off	<i>F11</i>	Přepíná mezi normálním a full-obrazovka režimu.
Položky menu přiřaditelné v Nastavení klávesnice : Zobrazit ořezovou; Historie ..., Karaoke ...; Mixer rada ...; Panely nástrojů> Control, zařízení, Upravit, Meter, Mixer, výběr, nářadí, přepis, Reset Panely nástrojů.		

Dopravní příkazy

Akce	Klíč	Popis
Smyčka Hrát	<i>SHIFT + SPACE</i>	Hraje na výběr znovu a znovu.
Pauza	<i>P</i>	Dočasně pozastaví přehrávání a nahrávání bez ztráty své místo.
Přejít na Start	<i>HOME</i>	Přesune kurzor na začátek projektu.
Přeskočit na konec	<i>END</i>	Přesune kurzor na konec projektu.
Záznam	<i>R</i>	Záznam začíná na nové trati v obou aktuální pozici kurzoru, nebo na začátek aktuálního výběru.
Časovač nahrávání ...	<i>SHIFT + T</i>	Otevře dialogové okno Timer Record.
Připojit Záznam	<i>SHIFT + R</i>	Začne nahrávat na konci aktuálně vybrané skladby (y).
Přehrávání / Stop	<i>SPACE</i>	Přepíná přehrávání zapnout a vypnout. Když zastavil, je to stejné jako hrát příkaz. Když hraje, je to stejné jako Stop příkaz.
Play / stop a nastavení kurzoru	<i>SHIFT +</i>	Přepíná přehrávání zapnutí a vypnutí, ale také nastaví kurzor na zastavení bodu. Když zastavil, je to stejné jako příkaz Přehrát. Při přehrávání, pomocí této zkratky se zastaví přehrávání a přesuňte kurzor na místo, kde bylo přehrávání zastaveno.
Hrát jedna sekunda	<i>I</i>	Hraje na jednu sekundu se soustředil na aktuální ukazatel pozice (nikoliv od aktuální pozice kurzoru). Viz tuto stránku pro příklad.
Přehrát výběr	<i>B</i>	Přehrává do nebo z aktuálního ukazatele polohy nebo od začátku nebo na konci výběru, v závislosti na pozici kurzoru. Viz tuto stránku pro více informací.

Hrát Vyjmout Náhled C		Hraje za 1 sekundu před aktuální výběr a jednu sekundu po aktuální výběr, jako by současný výběr měl řezaný nebo odstraněna. To je užitečné pro náhled toho, co zvuk bude znít jako po řezu. Doba, po kterou se hraje před a po výběru lze nastavit v sekci Náhled Řez preferencí pro přehrávání .
Hledat levé krátkou dobu během přehrávání ⁽¹⁾	VLEVO nebo ,	Přeskočí přehrávání kurzor zpět na jednu sekundu.
Hledat právo krátkou dobu během přehrávání ⁽¹⁾	PRÁVO nebo .	Přeskočí přehrávání kurzoru vpřed o jednu sekundu.
Hledat levé dlouhé období, během přehrávání ⁽¹⁾	SHIFT + LEVÁ nebo SHIFT +,	Přeskočí přehrávání kurzor zpět pět sekund.
Hledat vpravo dlouhou dobu, během přehrávání ⁽¹⁾	SHIFT + PRAVÁ nebo SHIFT +.	Přeskočí přehrávání kurzoru vpřed pět sekund.
Hrát	(User-přiřazen)	Jediný příkaz pro spuštění standardní rychlosti přehrávání okamžitě.
Stop	(User-přiřazen)	Jediný příkaz k zastavení přehrávání nebo záznam okamžitě.
Play-na-rychlostní	(User-přiřazen)	Stejný výsledek jako klepnutí Play-u-Tlačítko rychlosti na přepis Toolbar .
Nastavit rychlost přehrávání	(User-přiřazen)	Zobrazí rychlosti přehrávání dialog. Můžete zadat novou hodnotu pro rychlost přehrávání (mezi 0,01 a 3), nebo stisknete <Tab> , poté použití levé a pravé šipky pro nastavení posuvníku.
Zvýšit rychlost přehrávání	(User-přiřazen)	Každý stisk klávesy zvýší rychlost přehrávání o 0,03. Musíte pak použít Play-na-rychlostní zástupce výše restartovat playback na nové rychlosti.
Snížení rychlosti přehrávání	(User-přiřazen)	Každé stisknutí klávesy se sníží rychlost přehrávání o 0,03. Musíte pak použít Play-na-rychlostní zástupce výše restartovat playback na nové rychlosti.
Položky menu přiřaditelné v Nastavení klávesnice : Overdub (zapnuto / vypnuto); Software playthrough (zapnuto / vypnuto), Zvukový aktivované nahrávání (zapnuto / vypnuto), Zvukový Aktivace úroveň ...		

(1) Dlouhé a krátké hledat časy lze nastavit v *Přístupová doba při přehrávání* sekci Nastavení

přehrávání .

Skladby příkazy

Akce	Klíč	Popis
Přidat nový> Zvuková stopa	<i>SHIFT + CTRL + N</i>	Vytvoří novou prázdnou zvukovou stopu.
Mute Všechny skladby	<i>CTRL + U</i>	Tlumí všechny zvukové stopy v projektu, jako kdybyste použili mute tlačítka z ovládacího panelu stopy na každé trati.
Nahlas Všechny skladby	<i>SHIFT + CTRL + U</i>	Zapne všechny zvukové stopy v projektu, jako kdyby jste měli povolený mute tlačítka z ovládacího panelu stopy na každé trati.
Přidat Štítek na výběr	<i>CTRL + B</i>	Vytvoří nový štítek na aktuální výběr.
Přidat Štítek na přehrávání Funkce	<i>CTRL + M</i>	Stejně jako u výběru Přidat společnost, ale je označení zní na aktuální pozici během přehrávání.
Mix a Render do New stopy	<i>SHIFT + CTRL + M</i>	Stejně jako Skladby > Mix a Render , kromě toho, že původní skladby jsou zachovány a nová dráha je vytvořena obsahující výsledný mix.
Přesuňte se na předchozí skladbu ⁽¹⁾	<i>UP</i>	Změny na trati, který reaguje na vstup z klávesnice na předchozí (horní) trati. Pokud se horní dráha má v současné době zaměřuje nebudou přijata žádná opatření.
Aktivovat předcházející a změnu výběru ⁽¹⁾	<i>SHIFT + UP</i>	Jak je uvedeno výše, ale pokud tam je výběr v současné trati, která je výběr rozšířen na trati výše.
Přesuňte se na následující skladbu ⁽¹⁾	<i>DOWN</i>	Změny na trati, který reaguje na vstup z klávesnice na další (nižší) trati. Pokud je v dolní trať má v současné době zaměřuje nebudou přijata žádná opatření.
Přesuňte se na další a změnit výběr ⁽¹⁾	<i>SHIFT + DOWN</i>	Jak je uvedeno výše, ale pokud tam je výběr v současné trati, která je výběr rozšířen na trati níže.
Přepnout Zaostřeno stopy ⁽¹⁾	<i>RETURN</i> nebo <i>NUMPAD_ENTER</i>	Změní zaměřena trati z vybraných pro které nebyly vybrány, nebo z vybraný nebyly vybrány.
Změna pánev na trati zaměřené	<i>SHIFT + P</i>	Otevře dialogové okno pro Pan zaměřený trati, kde můžete zadat pan hodnotu, nebo použít posuvník pro lepší kontrolu rýžování, než je k dispozici při použití trať pan jezdec.
Pan vlevo na trati zaměřené	<i>ALT + SHIFT + LEVÁ</i>	Řídí pan jezdec na trati zaměřené. Každý stisk mění pánev hodnota o 10% doleva.

Pan zaměřené přímo na trati	<i>ALT + SHIFT + PRAVÁ</i>	Řídí pan jezdec na trati zaměřené. Každý stisk mění pánev hodnota o 10% pravdu.
Změna zisk z zaměřené trati	<i>SHIFT + G</i>	Otevře dialog pro zesílení zaměřené trati, kde můžete zadat hodnoty zisku, nebo použít posuvník pro jemnější ovládání zisku, než je k dispozici při použití skladby pan jezdec.
Zvýšit zisk o zaměřil trati	<i>ALT + SHIFT + UP</i>	Řídí zisk jezdec na trati zaměřené. Každý stisk zvýší hodnoty zisku o 1 dB.
Pokles zisku o zaměřil trati	<i>ALT + SHIFT + DOWN</i>	Řídí zisk jezdec na trati zaměřené. Každý stisk snižuje hodnoty zisku o 1 dB.
Ticho / Nahlas zaměřena stopy	<i>SHIFT + U</i>	Přepíná tlačítko Mute na zaměřil trati.
Otevřete nabídku na trati zaměřené	<i>SHIFT + M</i>	Otevírá trati menu zaměřené trati. Nahoru a dolů klávesami pro navigaci v menu, pravý klíč k otevření hierarchické menu, Levé tlačítko pro přechod od hierarchické menu do hlavního menu a klávesy Enter vyberte položku nabídky.
Solo / Unsolo zaměřena stopy	<i>SHIFT + S</i>	Přepíná Solo tlačítko na zaměřil trati.
Odebrat zaměřen trati	<i>SHIFT + C</i>	Odstraní zaměřen trati.
Položky menu přiřaditelné v Nastavení klávesnice : Přidat nový stereo stopy, Přidat nový štítek stopy; Přidat nový čas stopy, Stereo do Mono, Mix a Render, Převzorkování ...; Smazat Skladby, Link audio stopy a společnost; Upravit štítky; Seřadit podle Skladby Čas zahájení; Řadit skladby podle názvu.		

(1) Viz Audacity Výběr pro příklady měnící trati zaměření a výběru.

Účinek Menu

Akce	Klíč	Popis
Opakovat poslední Vliv	<i>CTRL + R</i>	Opakuje poslední uplatnit vliv, využívajícího stejné možnosti a bez zobrazení dialogového okna.

Analyzovat Menu

Akce	Klíč	Popis
Naproti tomu ...	<i>SHIFT + CTRL + T</i>	Zobrazí dialogové kontrast.
Položky menu přiřaditelné v Nastavení klávesnice : Plot Spectrum.		

Help Menu

Akce	Klíč	Popis
Položky menu přiřaditelné v Nastavení klávesnice : O Audacity; Rychlá pomoc (ve webovém prohlížeči), manuál (ve webovém prohlížeči), Zobrazit protokol, Screenshoty Nástroje, na příkaz Spustit Benchmark, Audio Device Info.		

Zařízení Toolbar

Akce	Klíč	Popis
Změna audio host	<i>SHIFT + H</i>	Zobrazuje Vyberte Audio Host dialog pro výběr konkrétní rozhraní, se kterým komunikuje s Audacity zvolené přehrávání a nahrávání zařízení.
Změna výstupního zařízení	<i>SHIFT + O</i>	Zobrazuje výstupní zařízení Vybrat dialog pro výběr přehrávacího zařízení, ale pouze v případě, že "Výstupní zařízení" drop-down menu v zařízení Toolbar má záznamy o zařízení. V opačném případě bude výstup chybová zpráva se zobrazí.
Změna vstupního zařízení	<i>SHIFT + I</i>	Zobrazuje Vybrat Vstupní zařízení dialog pro výběr zařízení pro záznam, ale pouze v případě, že "Vstupní zařízení" drop-down menu v zařízení Toolbar má záznamy o zařízení. V opačném případě bude vstup chybová zpráva se zobrazí.
Změna vstupních kanálů	<i>SHIFT + N</i>	Zobrazuje Vybrat vstupních kanálů dialog pro výběr počtu kanálů být zaznamenán zvolené záznamové zařízení.

Mixer Toolbar

Akce	Klíč	Popis
Nastavit výstupní zesílení	(User-přiřazen)	Zobrazí dialogové okno výstupní hlasitosti. Můžete zadat novou hodnotu pro hlasitost výstupu (mezi 0 a 1), nebo stisknete tlačítko <Tab> , poté použití levé a pravé šipky pro nastavení posuvníku.
Zvýšení výstupní zesílení	(User-přiřazen)	Každý stisk klávesy zvýší výkon zisk o 0,1.
Pokles zisku Výstup	(User-přiřazen)	Každé stisknutí klávesy se sníží produkce zisk o 0,1.
Nastavte Input Gain	(User-přiřazen)	Zobrazí vstupní Volume dialog. Můžete zadat novou hodnotu pro vstup objem (mezi 0 a 1), nebo stisknete tlačítko <Tab> , poté použití levé a pravé šipky pro nastavení posuvníku.

Zvýšení Input Gain	(User-přiřazen)	Každý stisk klávesy zvýší vstupní zisk o 0,1.
Pokles Input Gain	(User-přiřazen)	Každé stisknutí klávesy se sníží vstupní zisk o 0,1.

Výběr Toolbar

Akce	Klíč	Popis
Na přichycení k	(User-přiřazen)	Ekvivalentní ke kontrole Snap na kontrolu ve výběru nástrojů.
Přichycení k vypnutí	(User-přiřazen)	Ekvivalentní k odškrtnutím Snap na kontrolu ve výběru nástrojů.

Nástroje Toolbar

Akce	Klíč	Popis
Nástroj pro výběr	F1	Zvolí nástroje pro výběr.
Obálka nástroje	F2	Vybere nástroj obálky.
Remíza nástroje	F3	Zvolí Draw nástrojem.
Nástroj Zoom	F4	Zvolí nástroj Lupa.
Time Shift nástroje	F5	Zvolí Time Shift nástroj.
Multi-Tool	F6	Zvolí Multi-nástroj.
Další nástroje	D	Prochází nástroje: Výběr do obálek, aby Draw pro přiblížení k Time Shift pro Multi-nástroj pro výběr, atd.
Předchozí nástroje	A	Prochází nástroje: Výběr na Multi-nástroj Time Shift pro přiblížení k Draw obálek na výběr, atd.

Klávesnice Focus

Akce	Klíč	Popis
Přechod na předchozí Dock, Track View, a výběr Bar	CTRL + SHIFT + F6	Každé použití přesouvá fokus klávesnice, jak je uvedeno.
Pohyb vpřed pomocí dokovací stanice, Track View, a výběr Bar	CTRL + F6	Každé použití přesouvá fokus klávesnice, jak je uvedeno.

Citováno z " http://manual.audacityteam.org/man/Keyboard_Shortcut_Reference "

- Stránka byla naposledy editována 11. února 2011 v 03:54.

- Obsah je dostupný pod Attribution 3.0 .